

# Entry - Einrichten der Mailbox-Funktion



## Anforderungen

- Entry v2.12 oder höher
- Siehe [www.paxton.info/720](http://www.paxton.info/720) für die minimalen Computerspezifikationen und Kompatibilitätsanmerkungen

## Begrüßungstext aufnehmen

1. Berühren Sie "Set Monitor" (Monitoreinstellungen).
2. Berühren Sie "Set Mailbox".
3. Berühren Sie "Mailbox-Text". Berühren Sie den 

Bildschirm, um den Begrüßungstext aufzunehmen.

4. Berühren Sie den  Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.
5. Berühren Sie den  Sie Bildschirm, um die Aufnahme zu prüfen.
6. Berühren Sie "Ok", um die Aufnahme zu bestätigen.



**Hinweis:** Das Nutzen der Mailbox-Funktion erfordert, dass ein zuvor ein Begrüßungstext aufgenommen wurde.

## Aktivieren der Mailbox am Monitor

1. Berühren Sie "Set Monitor".
2. Berühren Sie "Set Mailbox".
3. Berühren Sie 'Ein/Aus'.
4. Berühren Sie das Symbol rechts neben 'Mailbox' (muss grün sein), um Mailbox zu aktivieren und berühren Sie "Ok".

**Hinweis:** Bei Monitoren mit gleicher ID kann nur ein Monitor für die Mailbox-Funktion genutzt werden.

## Abrufen einer Mailbox-Videonachricht am Monitor

1. Berühren Sie "Mailbox". (Die Zahl im roten Feld informiert über die Anzahl der Nachrichten)
  - Nachrichten werden als Liste angezeigt.
  - In fetter Schrift angezeigte Nachrichten sind wurden noch nicht angehört.
2. Berühren Sie das  Symbol, um eine Nachricht anzuhören.
3. Berühren Sie das  Symbol, um die Nachricht zu löschen.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu den nächsten/vorherigen Nachrichten zu blättern.
5. Ein Monitor speichert bis zu 20 Nachrichten. Es werden jeweils die 20 neuesten Nachrichten gespeichert.



## Einen anderen Monitor (bei Monitoren mit gleicher ID) für die Mailbox-Funktion nutzen

1. Deaktivieren Sie die Mailbox-Funktion am ursprünglichen Monitor.
2. Wiederholen Sie die Schritte der Monitoreinrichtung am neuen Monitor.
3. Nachrichten im vorherigen Monitor bleiben erhalten und können dann am neuen Monitor abgerufen werden, sobald an ihm die Mailbox-Funktion aktiviert ist.

