



Software Berechtigungen einrichten und nutzen

Übersicht

Softwareberechtigungen dienen zur Beschränkung des Zugriffs von Personen auf die Paxton10-Software. Standardmäßig wird die erste Person, die sich anmeldet, als Systemtechniker festgelegt. Dieser erbt die umfassenden Berechtigungen. Einer Softwareberechtigung können neue Personen hinzugefügt werden, um ihnen den Zugriff auf die Software im festgelegten Umfang zu gewähren.

Standard-Softwareberechtigungen

Es gibt 5 Standard-Softwareberechtigungen:


- **Systemtechniker:** Ein Benutzer mit dieser Berechtigung hat vollen Zugriff auf die gesamte Software. Es muss immer mind. 1 Systemtechniker vorhanden sein.
- **Systemadministrator:** Ein Benutzer mit dieser Berechtigung hat vollen Zugriff auf alles, außer dem Hinzufügen und Zuordnen neuer Hardware.
- **Administrator von Anmeldedaten:** Ein Benutzer mit dieser Berechtigung kann nur Personen und Gebäudeberechtigungen erstellen/bearbeiten. Dies ist nützlich, um einem Benutzer die Verwaltung von Personen und Geräten zu ermöglichen, auf die er Zugriff hat, und seinen Zugriff bei anderen Bereichen der Software einzuschränken.
- **Schreibschutz:** Ein Benutzer mit dieser Berechtigung kann keine Einstellungen bearbeiten und keine Geräte oder Personen ändern, dafür aber bestimmte Ereignisse, Personen, Zeitprofile und Gebäudeberechtigungen einsehen.
- **Nur Ereignisse:** Ein Benutzer mit dieser Berechtigung kann nur Ereignisse einsehen, die sich auf Personen und Geräte beziehen. Alle anderen Bereiche bleiben ihm verwehrt.

Personen, denen keine Softwareberechtigung zugewiesen wurde, können nicht auf die Software zugreifen.


Eine neue Softwareberechtigung erstellen

Für die meisten Personen reichen die Standard-Softwareberechtigungen aus. Es können jedoch benutzerdefinierte Softwareberechtigungen erstellt werden.

1. Wählen Sie in der oberen Leiste 'Neu hinzufügen' aus.
2. Wählen Sie 'Softwareberechtigung' aus.




3. Benennen Sie die Berechtigung.
4. Klicken Sie auf 'Speichern'.



Das Feld 'Softwareelemente' zeigt alle Elemente der Paxton10-Software an. Am Anfang sind keine Elemente ausgewählt.

Softwareelemente zu einer Softwareberechtigung hinzufügen

1. Klicken Sie neben Softwareelementen auf 'Auswählen'. Daraufhin wird der Berechtigungsbildschirm geöffnet.




2. Markieren Sie die Kontrollkästchen auf der rechten Seite, um Berechtigungen für die einzelnen Softwareelemente festzulegen.

- Voll: bietet vollen Zugriff zum Lesen, Ändern und Löschen
- Schreibgeschützt: Zugriff zum Lesen, jedoch nicht zum Ändern
- Ereignisse: Ereignisse können in Berichten eingesehen werden (dafür ist der Lesezugriff auf Berichte erforderlich)

Hinweis: Softwareelemente ohne Berechtigungen sind für den Benutzer nicht sichtbar.

3. Wählen Sie 'OK', um das Fenster zu schließen.




Personen zu einer Softwareberechtigung hinzufügen


Einer Softwareberechtigung können beliebig viele Personen hinzugefügt werden.

Zum Hinzufügen eines Anwenders oder einer Gruppe von Anwendern gehen Sie zur Berechtigung

1. Klicken Sie neben Personen auf BEARBEITEN, um den Berechtigungsbildschirm aufzurufen



2. Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Person oder Gruppe, für die die Berechtigung gelten soll (Gruppen lassen sich durch Klicken auf den relevanten Pfeil erweitern)
3. Wählen Sie 'Speichern', um das Fenster zu schließen



Alternativ können Sie, während Sie sich im Bereich 'Personen' befinden, die Person oder die Personengruppe(n) über die Berechtigung ziehen